



ProviSport

**REQUISITOS NECESARIOS
PARA PROVISPORT.NET**

Requisitos del sistema de Servidor para ProviSport.NET

Requisitos del Servidor de ProviSport.NET	
Procesador	Recomendado Intel I5 o Superior.
Sistema operativo	Windows 7 Profesional ó Windows 2008 Server o superior. Recomendado Windows 2008 Server
Memoria RAM	2 Gigabyte. Recomendado 4 Gygabytes. Cuando el servidor de bases de datos sea una versión de SQLServer superior a la Express, se podrá aprovechar el máximo de memoria física instalada, siendo recomendable 4 Gigabytes o más. Cuando en un servidor residan más de una base de datos, sería recomendable ampliar la memoria a 8 Gigabytes.
Disco duro	Dependerá del número de bases de datos y previsiones de crecimiento. Recomendado 2 discos duros de 160 Gb cada uno.
Drive	Unidad de DVD-ROM
Pantalla	monitor VGA o de resolución más alta
Tarjeta de red	Tarjeta de red Gygabyte más cableado acorde.

Requisitos del Servidor de Bases de datos	
Servidor	SQLServer 2008 R2 Express edition. Recomendado SQLServer 2008 R2 Standard.

Cuando el acceso al servidor se realice a través de Internet, será necesaria una IP fija y un puerto del router redireccionado la ip local del servidor.

El puerto que utiliza por defecto ProviSport es el 1234.

Requisitos del sistema de cliente para ProviSport.NET

Requisitos del Servidor de ProviSport.NET	
Procesador	Intel I3 o superior.
Sistema operativo	Windows 7 Profesional o superior. Con todas las actualizaciones instaladas, más parches de seguridad.
Memoria RAM	3 Gigabyte.
Disco duro	1 discos duros de 100 Gb o superior.
Drive	Unidad de CD-ROM
Pantalla	monitor VGA o de resolución más alta
Tarjeta de red	Tarjeta de red Gygabyte más cableado acorde.

REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCESOS DE FORMA REMOTA

- 1.-** Disponer de IP fija en la ADSL de todas las instalaciones.
- 2.-** Instalar un servidor de ProviSport.NET en cada una de las instalaciones.
- 3.-** Redirigir el puerto 1234 del router de las diferentes instalaciones al puerto 1234 del ordenador donde este instalado el servidor de Provisport.NET en todas las instalaciones.
- 4.-** Configurar en todas las instalaciones, las instalaciones de las cuales pueden venir personas a la instalación.

REQUISITOS PARA CONFIGURAR PROVISPOT NET WEB

- 1.- Disponer de **IP fija** en la ADSL de la instalación.
- 2.- Tener instalado un servidor de **ProviSport.NET** en la instalación.
- 3.- **Redirigir** el **puerto 1234** del router de la instalación al puerto 1234 del ordenador donde este instalado el servidor de Provisport.NET. Asegurarse de que el puerto es **accesible** desde el exterior (debe estar abierto el firewall en caso de disponerlo).
- 4.- Para el **diseño de la Web**:

Se facilitará a ProviSport la dirección Web actual del centro con el fin de realizar un diseño acorde al actual.

Las opciones de configuración en el diseño son:

 - Color de los botones, pestañas... cuando no están seleccionados.
 - Color de los botones, pestañas... cuando se encuentran seleccionados.
 - Colores de fondo. (Fondo general, y fondo de los contenidos).
 - También son configurables las imágenes o logotipos de la cabecera de la Web. Se deberán proporcionar estas imágenes.
- 5.- La Web incorpora un link en desde el que acceder a las **condiciones de uso**, legales,...del centro. Para mostrarlas se deberá facilitar el texto con estas condiciones en un archivo en formato PDF.
- 6.- Para el envío de correos de confirmación automáticos desde la Web, será necesario configurar los siguientes parámetros de un servidor de correo en ProviSport:

Dirección de origen, Nombre de origen, Usuario de origen, Password de origen, Servidor de origen, Puerto de origen, y si usa **SSL**.

7.- En caso de solicitar **pagos por TPV Virtual**, el cliente debe solicitar un TPV Virtual a su banco o caja.

Actualmente ProviSport tiene configurados los TPV Virtuales que trabajan con SERMEPA, CECA, 4B, 3D Secure del BBVA, Banesto.

En caso de ser necesario un TPV distinto, el cliente facilitará un manual de desarrollo y los datos para la realización de pruebas que le facilite el banco o caja.

Los datos para usar un TPV de los configurados son los siguientes:

Datos para SERMEPA:

- Clave de comercio
- Nombre de comercio
- Código FUC
- Terminal

Datos para CECA:

- Clave de comercio
- AcquirerBIN
- Clave de encriptación

Datos para 4B:

- Nombre de comercio
- Clave de comercio
- Código de comercio

En función del TPV será necesario configurar varios valores en el módulo de administración.

8.- En caso de solicitar **pagos por PayPal**, el dato que se deberá facilitar es:
Identificador de comercio (xxx@xxx.es)